

## Demonstrativo de Custos de Empréstimos

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® Ativo Fixo versão 11			
<b>Requisito</b>	:	882.02	<b>Data da publicação</b>	:	08/02/13
<b>País(es)</b>	:	Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Totvs DBAccess®

Criada a rotina **Demonstrativo de Custos de Empréstimos (ATFR471)** com o objetivo de listar todos os ativos de custo de capitalização e suas taxas, utilizadas para a determinação do montante, de acordo com a norma contábil **CPC 20 – Custo de Empréstimo** em conformidade com a **Lei 11.638 de Dezembro de 2007**, para divulgar os custos de transações e empréstimos utilizados no processo de obtenção de valores emprestados.

Para mais informações, acesse o link <http://cpc.org.br>.

### PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### ATUALIZAÇÕES DO COMPATILIZADOR/UPDATE

#### **Importante**

As perguntas são criadas no primeiro acesso à rotina.

1. **Criação de Perguntas** no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas**:

<b>Grupo</b>	AFR471
<b>Ordem</b>	01
<b>Pergunta</b>	Cod base Orig de ?
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Objeto</b>	Edit
<b>Cons. Padrão</b>	SN1 – Ativo Imobilizado
<b>Help</b>	Define o código base inicial do ativo em andamento a ser impresso.

<b>Grupo</b>	AFR471
<b>Ordem</b>	02

<b>Pergunta</b>	Item Orig de ?
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Objeto</b>	Edit
<b>Help</b>	Define o item inicial do ativo em andamento a ser impresso.

<b>Grupo</b>	AFR471
<b>Ordem</b>	03
<b>Pergunta</b>	Cod base Orig até ?
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Objeto</b>	Edit
<b>Cons. Padrão</b>	SN1 – Ativo Imobilizado
<b>Help</b>	Define o código base final do ativo em andamento a ser impresso.

<b>Grupo</b>	AFR471
<b>Ordem</b>	04
<b>Pergunta</b>	Item Orig até ?
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Objeto</b>	Edit
<b>Help</b>	Define o item final do ativo em andamento a ser impresso.

<b>Grupo</b>	AFR471
<b>Ordem</b>	05
<b>Pergunta</b>	Grupo Orig de ?
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Objeto</b>	Edit
<b>Cons. Padrão</b>	SNG – Grupo de Bens
<b>Help</b>	Define o grupo inicial do ativo em andamento a ser impresso.

<b>Grupo</b>	AFR471
<b>Ordem</b>	06
<b>Pergunta</b>	Grupo Orig até ?
<b>Tipo</b>	Caracter

<b>Tamanho</b>	4
<b>Objeto</b>	Edit
<b>Cons. Padrão</b>	SNG – Grupo de Bens
<b>Help</b>	Define o grupo final do ativo em andamento a ser impresso.

<b>Grupo</b>	AFR471
<b>Ordem</b>	07
<b>Pergunta</b>	Tipo de Saldo ?
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Objeto</b>	Edit
<b>Cons. Padrão</b>	SLD – Saldos Contábeis
<b>Validação</b>	VldTpSald( MV_PAR07 , .T. )
<b>Help</b>	Define o tipo de saldo dos valores de custos de empréstimo a ser gerado.

<b>Grupo</b>	AFR471
<b>Ordem</b>	08
<b>Pergunta</b>	Dt Capitalização Inicial ?
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	08
<b>Objeto</b>	Edit
<b>Help</b>	Data inicial de capitalização para impressão.

<b>Grupo</b>	AFR471
<b>Ordem</b>	09
<b>Pergunta</b>	Dt Capitalização Final ?
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	08
<b>Objeto</b>	Edit
<b>Help</b>	Data final de capitalização para impressão.

<b>Grupo</b>	AFR471
<b>Ordem</b>	10
<b>Pergunta</b>	Seleciona Filial ?
<b>Tipo</b>	Númérico
<b>Tamanho</b>	1

<b>Objeto</b>	Combo
<b>Pré Seleção</b>	1
<b>Item 1</b>	Sim
<b>Item 2</b>	Não
<b>Help</b>	Permite a seleção de ativos de múltiplas filiais ou apenas da filial corrente

<b>Grupo</b>	AFR471
<b>Ordem</b>	11
<b>Pergunta</b>	Entidade Quebra ?
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	1
<b>Objeto</b>	Combo
<b>Pré Seleção</b>	1
<b>Item 1</b>	Código Base
<b>Item 2</b>	Conta Contábil
<b>Item 3</b>	Centro de Custo
<b>Item 4</b>	Item Contábil
<b>Item 5</b>	Classe de Valor
<b>Help</b>	Define qual a entidade de quebra. As entidades contábeis se referem às entidades de aquisição.

<b>Grupo</b>	AFR471
<b>Ordem</b>	12
<b>Pergunta</b>	Total por Quebra ?
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	1
<b>Objeto</b>	Combo
<b>Pré Seleção</b>	1
<b>Item 1</b>	Sim
<b>Item 2</b>	Não
<b>Help</b>	Define se será impresso um total por quebra.

<b>Grupo</b>	AFR471
<b>Ordem</b>	13
<b>Pergunta</b>	Total de Apropriação ?
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	1
<b>Objeto</b>	Combo

<b>Pré Seleção</b>	1
<b>Item 1</b>	Sim
<b>Item 2</b>	Não
<b>Help</b>	Define se será impresso um total de apropriação do ativo em andamento.

## PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

- No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do Ativo Fixo, conforme instruções a seguir:

<b>Menu</b>	Relatórios
<b>Submenu</b>	Movimentos
<b>Nome da rotina</b>	Custos Empréstimos
<b>Programa</b>	ATFR471
<b>Módulo</b>	Ativo Fixo
<b>Tipo</b>	Função Protheus
<b>Tabelas</b>	SN1, SN3, FN5

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

### **Importante**

Para execução desse relatório, é preciso que esteja implementada no ambiente a rotina **Assistente Custo de Empréstimo (ATFA480)**. O Relatório está disponível apenas em formato personalizável.

Em todas as quebras por entidade do relatório, também é considerada a filial do registro que está sendo emitido no relatório.

- No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Relatórios/Movimentos/Custos Empréstimos (ATFR471)**.

O Sistema apresenta a janela com os parâmetros.

- Preencha os campos conforme orientação do *help* de campo.
- Clique em **Ok**.
- Informe os parâmetros de configuração da impressão.
- Clique em **Imprimir**.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SN1 – Ativo Imobilizado SN3 – Saldos e Valores FN5 – Fichas do Custo Empréstimo
<b>Funções Envolvidas</b>	ATFR471 – Demonstrativo de Custos de Empréstimos
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®