



## Mensagem no Re-cálculo de Romaneio Após Alteração da Tabela de Frete

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus, Gestão de Frete Embarcador 11.8			
<b>Chamado</b>	:	<b>THHEK2</b>	<b>Data da publicação</b>	:	07/08/2013
<b>País(es)</b>	:	Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos

Melhoria na qual foi alterada as funções gerais de cálculo de frete que em algumas situações poderia apresentar uma mensagem de advertência ao recalculer um romaneio (GFEA050), após a realização de alteração nos componentes da tabela de frete do transportador, ocasionando na interrupção do recálculo do romaneio. Também foi alterado o arquivo de log de cálculo de romaneio, o qual passa a contar com informações das unidades de cálculo (cálculo X tabela).

### Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### Procedimentos para Utilização

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Atualizações > Movimentação > Tabelas de Frete > Tabelas de Frete**.
2. Acione **Incluir**.
3. Preencha os dados necessários e acione **Confirme**.
4. Acesse **Negociação**, em **Ações Relacionadas**, preencha os dados necessários e **confirme**.
5. Crie uma tarifa para a negociação e **confirme**.
6. Acesse **Atualizações > Movimentação > Expedição / Recebim > Documentos de carga**.
7. Cadastre e libere um documento de carga.
8. Acesse **Atualizações > Movimentação > Expedição / Recebim > Romaneios de carga**.
9. Crie um romaneio de carga e associe o documento de carga recém-criado.
10. Em **Ações Relacionadas**, acesse a opção **Calcular**.
11. Acesse a negociação da tabela e inclua um novo componente de frete.
12. Acesse a tarifa da negociação, remova os componentes anteriormente utilizados no cálculo e adicione o novo componente recém-criado.
13. Recalculer o romaneio.
14. No arquivo de log do romaneio será possível visualizar na subseção Gravando Unidades de cálculo, as informações relativas à associação de cálculos com tabelas de frete.



## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	GWG – Tabela de frete do cálculo do romaneio.
<b>Funções Envolvidas</b>	GFEXFUNB – Funções gerais de cálculo de frete.
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux