



Manutenção e Consulta das Tabelas de Frete

Produto	:	Microsiga Protheus, Gestão de Frete Embarcador 11.8			
Chamado	:	TFWBGZ	Data da publicação	:	16/08/13
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

Realizada melhoria de usabilidade das rotinas de Manutenção e Consulta de Tabelas de Fretes para que os usuários precisem de menos tempo para cadastrar e acessar as informações da estrutura das tabelas de frete.

Manutenção das Tabelas de Frete

O acesso à manutenção foi unificado em uma única tela, com três níveis:

- Cabeçalho da Tabela de Frete
- Negociações (da tabela selecionada)
- Tarifas (da negociação selecionada)

No cadastro de tabelas de frete, foi retirada a lista de componentes da tabela de vínculo, que agora são acessados via ação relacionada do nível de Tabela de Fretes, opção **Componentes Vínculo**, disponível apenas para tabelas que sejam do tipo **Vínculo**.

No nível de tarifas foi disponibilizada a ação **Gerar Tarifas** para gerar automaticamente o relacionamento entre as rotas e as faixas ou tipos de veículos da Negociação com os componentes informados na negociação. Se a tarifa já existe, não será criada.

No nível das Negociações, foi adicionado um filtro (link filtro do *browse* de negociações) opcional para mostrar apenas as negociações que estejam vigentes na data corrente.

No nível das Negociações também foi adicionada a opção relacionada **Copiar**. Esta ação faz a cópia das tabelas do nível de negociação, sem as tarifas.

No cadastro de Rotas das Negociações, é solicitado o Destino ou a Origem conforme o tipo informado, diminuindo a quantidade dos campos na tela.

Foram criados novos agrupadores nas telas de cadastro relacionadas à manutenção de tabelas de frete.

Consulta das Tabelas de Frete

Alterada a apresentação da consulta utilizando na tela base uma estrutura em árvore para demonstrar todos os níveis das tabelas de frete e os cadastros básicos relacionados. Como a estrutura dos cadastros deve ser visualizada em uma tela, não foi disponibilizada a opção "Visualizar" nem outras ações relacionadas.



Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimentos para Utilização

Manutenção das Tabelas de Frete

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Atualizações > Movimentação > Tabelas de Frete > Tabelas de Frete**;
2. A estrutura de manutenção das tabelas de frete está dividida em três níveis: Cabeçalho das Tabelas de Frete, Negociações e Tarifas.

2.1 Cabeçalho das Tabelas

Contém as informações gerais da tabela de frete. É possível fazer a manutenção dos cadastros através dos botões no *browse*. Por intermédio das ações relacionadas também é possível enviar para aprovação ou alterar componentes das tabelas do tipo **Vínculo**.

2.2 Negociações

Este nível apresenta uma lista com as negociações da tabela de frete selecionada no nível acima. Por intermédio dos botões do *browse* é possível fazer a manutenção do cadastro das negociações.

Esse *browse* possui um filtro de programa para que sejam exibidas apenas as negociações que estejam vigentes na data corrente. Para acioná-lo, deve-se clicar no link **Filtra** do *browse* e selecionar a opção “Negociações vigentes na data”.

2.2.1 Manutenção de negociações

Na manutenção de negociações, ao adicionar ou editar uma rota a origem ou o destino serão informados em uma nova caixa de diálogo, de acordo com o tipo informado.

Nota: a caixa de diálogo aparecerá quando o tipo de origem ou destino for alterado.

2.3 Tarifas

Este nível apresenta uma lista com as tarifas da negociação selecionada no nível acima. Através dos botões do *browse* é possível fazer a manutenção do cadastro das tarifas.

Por intermédio das ações relacionadas **Gerar Tarifas**, é possível gerar automaticamente as tarifas através da combinação de rotas e faixas/tipos de veículo da negociação selecionada.

Nota: esta ação gera apenas as combinações que ainda não foram feitas.



Consulta das Tabelas de Frete

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Consultas > Tabelas de Frete > Tabelas de Frete**;
2. Nessa tela é carregada, em estrutura de árvore, toda a estrutura de cadastro das tabelas de frete e cadastros relacionados.

A árvore é composta pelos seguintes elementos:

Cadastros

- Componentes de Frete
- Classificações de Frete
- Tipos de operação
- Tipos de Veículo
- Regiões

Tabelas

- Item de tabela (Nome Transportador + Nr Tabela)
 - Negociações (Quando tipo da tabela for “Normal”)
 - Item de negociação (Nr Negociação + Data Início Vigência)
 - Tarifas
 - Item de Tarifa (Seq Faixa + Seq Rota)
 - Componentes da Tabela de Vínculo (Quando tipo da tabela for “Vínculo”)
 - Tabelas Vinculadas (Quando tipo da tabela for “Normal”)

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GVA – Tabelas de Frete GV9 – Negociações GV6 – Tarifas
Funções Envolvidas	GFEC061 – Consulta de Tabela de Frete GFEA061 – Manutenção de Tabela de Frete GFEA061A – Manutenção de Negociações GFEA061F – Manutenção de Tarifas
Sistemas Operacionais	Windows/Linux