



# 16863716 DLOGWMSMSP-15275 DT REABASTECIMENTO COM O PARÂMETRO MV\_WMSPKMA DESABILITADO REALIZA APANHE EM ESTRUTURA DE PICKING MASTER



## 1. Dados Gerais

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Protheus
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Protheus - WMS Protheus (SIGAWMS)
<b>Função:</b>	WMSDTCSequenciaAbastecimento.prw
<b>País:</b>	Todos Países
<b>Ticket:</b>	16863716
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSMSP-15275

## 2. Situação / Requisito

Quando ocorre o processo de reabastecimento de produto que possui sequência de abastecimento que contém mais de uma estrutura de *picking*, o Sistema realiza o apanhe em estrutura de *picking*, mesmo com o parâmetro **MV\_WMSPKMA** desabilitado.

## 3. Solução

Efetuada alteração no Sistema, com isso, se o parâmetro **MV\_WMSPKMA** estiver desabilitado, o processo de reabastecimento desconsiderará as estruturas de *picking* para o apanhe.

### Exemplo de Utilização

<b>Pré-requisito</b>	<b>PARÂMETRO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ MV_WMSNEW = .T.</li></ul>
<b>Cenário</b>	<b>MATA410</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Inclua um Pedido de Venda.</li></ul> <b>WMSA150</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Execute o serviço.</li></ul>



# 16863716 DLOGWMSMSP-15275 DT REABASTECIMENTO COM O PARÂMETRO MV\_WMSPKMA DESABILITADO REALIZA APANHE EM ESTRUTURA DE PICKING MASTER



## 4. Demais Informações

### Tabelas Utilizadas

- DC3 - Sequência de Abastecimento

## 5. Assuntos Relacionados

- Não se aplica.