



## Gestão de empresas no relatório Lancto. Classe Val.

|                 |  |                           |                   |
|-----------------|--|---------------------------|-------------------|
| <b>Produto</b>  | : Microsiga Protheus® Ativo Fixo versão 11 |                           |                   |
| <b>Chamado</b>  | : TIHWW1                                   | <b>Data da publicação</b> | : 06/02/14        |
| <b>País(es)</b> | : Todos                                    | <b>Banco(s) de Dados</b>  | : TOTVS DbAccess® |

Implementada melhoria para a Gestão de Empresas que permite determinar quais filiais são consideradas para geração do relatório **Lancto. Classe Val. (ATFR280)**.

### **Importante**

- Esta melhoria está disponível apenas para a versão personalizável do relatório (TReport).
- Caso nenhuma empresa ou filial for selecionada, é gerado o relatório somente para a filial corrente.
- Ao selecionar duas ou mais filiais, também é gerada uma lista com filiais selecionadas.
- Caso as tabelas abaixo sejam totalmente compartilhadas, o Wizard de seleção de filiais não é apresentado:
  - Saldos e Valores (SN3)
- Caso a tabela abaixo seja totalmente compartilhada, não é exibido a Filial na quebra:
  - Classes de Valores (CTH)

### Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### Procedimentos para Utilização

1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Relatórios/Movimentos/Lancto. Classe Val. (ATFR280)**.
2. Em **Ações relacionadas**, clique em **Parâmetros**.
3. Informe os parâmetros seguindo a orientação do *help* de campo.
4. Na pergunta **Seleciona Filiais**, informe **Sim**.
5. Confira a configuração e clique em **Imprimir**.



6. Na tela inicial do Wizard siga os passos conforme indicado de forma a compor o filtro de gestão de empresas:
  - Na tela inicial, leia a mensagem explicativa e clique em **avançar**.
  - Marque as empresas desejadas. Clique em **avançar**.
  - No próximo passo, marque as unidades de negócio desejadas. Clique em **avançar**.
  - Em seguida, marque as filiais desejadas a incluir no relatório. Clique em **finalizar**.
7. O relatório é impresso de acordo com a parametrização.

### Informações Técnicas

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Tabelas Utilizadas</b>    | SN3 – Saldos e Valores<br>SN1 – Ativo Imobilizado<br>CTH – Classes de Valores |
| <b>Funções Envolvidas</b>    | ATFR280 – Lancto. Classe Val.   |
| <b>Sistemas Operacionais</b> | Windows®/Linux®   |