





TOTVS WMS SAAS – RECEBIMENTO – COMO REALIZAR A CONFERÊNCIA DE RECEBIMENTO



01. VISÃO GERAL

Para realizar a conferência de recebimento é necessário que você baixe no seu celular o aplicativo **Meu WMS**, disponível na **Google Play Store**.

Você pode escanear o **QR Code** presente na página inicial do WMS SaaS Desktop para entrar no aplicativo mobile, ou inserir suas informações de **login** e **senha**.





TOTVS WMS SAAS – RECEBIMENTO – COMO REALIZAR A CONFERÊNCIA DE RECEBIMENTO



Em seguida, na tela inicial é possível visualizar os *cards* de todos os processos do WMS SaaS, incluindo o alerta que mostra em cada um a quantidade de processos pendentes.

Selecione o *card* **Conferência de recebimento**.



Na sequência, selecione o processo desejado e clique em **Ver documentos**.

Você poderá visualizar uma lista com todos os processos de recebimento pendentes de conferência.





TOTVS WMS SAAS – RECEBIMENTO – COMO REALIZAR A CONFERÊNCIA DE RECEBIMENTO




Agora, clique em **Conferir** para realizar a conferência da Nota Fiscal selecionada.



Você deverá informar o **Endereço**, ou seja, o local onde a mercadoria será recebida. Para isso, é necessário ler o código de barras da etiqueta presente no endereço da doca.

Clique em **Leia o código** ou no **ícone ao lado** para bipar a etiqueta.






TOTVS WMS SAAS – RECEBIMENTO – COMO REALIZAR A CONFERÊNCIA DE RECEBIMENTO



Depois é necessário ler o código de barras do **Unitizador**, que é o local onde as mercadorias serão depositadas.



Ele corresponde a uma etiqueta única que representa esse local e que pode ser impressa no módulo **Etiquetas**, do WMS SaaS Desktop.



O próximo passo é informar o **SKU**, ou seja, o produto que se está recebendo.

O código de barras está localizado na embalagem do produto e é necessário realizar a leitura como nos passos anteriores.



TOTVS WMS SAAS – RECEBIMENTO – COMO REALIZAR A CONFERÊNCIA DE RECEBIMENTO



Se não houver um código de barras na etiqueta do produto, você pode realizar a impressão no **Configurador**, na tela **Cadastro produto/SKU**.

Basta selecionar os **3 pontinhos** no lado esquerdo da primeira coluna do produto desejado e selecionar **Imprimir GS1**.

Código	Código externo	Descrição	Descrição mobile	Unidade de medida	Categoria	Controle de validade	Situação
...	TENIS CORRIDA	TENIS CORRIDA	TENIS CORRIDA	UNID	Não informada	🗑️	ATIVO
...		Sandália Enseada 1	Sandália Enseada	UNID	Não informada	🗑️	ATIVO
...		Monitor 15 polegadas	Monitor 15 p.	UNID	Não informada	🗑️	ATIVO
...		Caneta vermelha	Caneta vermelha	UNID	Não informada	🗑️	ATIVO
...		Caneta preta	Caneta preta	UNID	Não informada	🗑️	ATIVO
...	100200	Fanta Uva	Fanta Uva	UNID	Não informada	🗑️	ATIVO
...	q1	TESTE	TESTE	BALDE	Não informada	🗑️	ATIVO
...	23423432	23423	23423	AMPOLA	Não informada	🗑️	ATIVO
...	123caneta	Caneta azul	Caneta azul	UNID	Não informada	🗑️	ATIVO
...	A103	Caixa amplificadora	Caixa amplificadora	UNID	Não informada	🗑️	ATIVO



TOTVS WMS SAAS – RECEBIMENTO – COMO REALIZAR A CONFERÊNCIA DE RECEBIMENTO



Informe também a **data de validade** do produto.

← Características 1/1

Informe Data de validade:

Data de validade
DD/MM/AAAAA

E agora, informe a **quantidade de SKUs**, ou seja, a quantidade de produtos que estão sendo conferidos.

Contagem

Informe a quantidade de SKUs que está sendo conferida

Unitizador 17032301 SKU 25 - Controle validade caixa

Produto 1910 - Controle validade

Quantidade de SKU
Informe o valor

Tipo de estoque:
Vendas Avaria

Endereço: DOCA 01



TOTVS WMS SAAS – RECEBIMENTO – COMO REALIZAR A CONFERÊNCIA DE RECEBIMENTO



Para continuar, clique nos **3 pontinhos** localizados no lado inferior direito da tela.

Contagem

Informe a quantidade de SKUs que está sendo conferida

Unitizador: 17032301 SKU: 25 - Controle validade caixa

Produto: 1910 - Controle validade

Quantidade de SKU
Informe o valor

Tipo de estoque:
Vendas Avaria

Endereço: DOCA 01

Dentre as opções, selecione **Finalizar conferência** para concluir o processo.

Assim, a conferência será concluída!

Contagem

Leia o código do unitizador que está sendo conferido

Unitizador
leia o código

Finalizar conferência

Reiniciar unitizador

Reiniciar conferência

Imprimir etiquetas de produto



TOTVS WMS SAAS – RECEBIMENTO – COMO REALIZAR A CONFERÊNCIA DE RECEBIMENTO



Você também pode **Reiniciar unitizador**, zerando os unitizadores já bipados, ou **Reiniciar conferência**, limpando todos os paletes que foram lidos até o momento.



Para conhecer as configurações de Conferência e Armazenagem, acesse o Artigo [Quais as configurações possíveis no processo de recebimento.](#)