



Campo MEMO da SC5 com dados complementares

Produto	:	Microsiga Protheus® Faturamento - Versão 11			
Chamado	:	TGXD52	Data da publicação	:	25/02/14
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

Para informações sobre utilização da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, é fundamental a leitura do Manual para Documentos Eletrônicos que se encontra disponível no portal do TDN pelo link <http://tdn.totvs.com/kbm#117725> no tópico Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (ABRAS/DSFNET).

Realizada melhoria que permite a utilização de um campo de usuário do tipo MEMO na tabela SC5 capaz de contemplar as informações de dados adicionais da NFS-e. O nome do campo a ser utilizado é de livre escolha, bastando apenas que o administrador insira o seu nome no parâmetro MV_CMPUSR.

Para casos em que este campo esteja em branco (cenários em que ele não se faça necessário), o sistema utiliza por definição padrão o conteúdo implícito no campo C5_MENNOTA.

Procedimento para Implementação

Antes de executar o compatibilizador **NFEP11R1** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **\PROTHEUS_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

 **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus Smart Client** digite **NFEP11R1** no campo Programa Inicial.

 **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 15/05/2012.

2. Clique em OK para continuar.



3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **NFE11R139**
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_CMPUSR
Tipo	Caracter
Descrição	Informe o nome do campo de USUARIO da tabela SC5 que contempla a informação de Dados complementares da NFS-e quando não utilizado C5_MENNOTA.
Valor Padrão	<vazio>

! Importante

Criar o parâmetro apenas para a filial de Itajaí.

Procedimentos para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017)**. Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_CMPUSR
Tipo	Caracter
Cont. Por.	<Nome do campo MEMO de usuário criado na SC5>



Descrição

Informe o nome do campo de USUARIO da tabela SC5 que contempla a informação de Dados complementares da NFS-e quando não utilizado C5_MENNOTA.

Para o município de Itajaí, selecione um dos códigos de cancelamento (motivo do cancelamento) ao transmitir o cancelamento de uma NFS-e.

Procedimentos para Utilização

1. No **Faturamento (SIGAFAT)**, acesse **Atualizações / Faturamento / NFSE (FISA022)**.
2. Clique em **Transmitir**.
3. Filtre as notas que devem ser transmitidas e geradas a partir de um pedido de vendas que contemple o campo de usuário criado devidamente preenchido.
4. Selecione a(s) nota(s) que deseja transmitir e acione a opção **Trans Canc**.
5. Para consulta, utilize o recurso **Monitor** delimitando, nos parâmetros de entrada, os dados necessários para a consulta do item transmitido.
6. Após a conclusão da transmissão e, sua consequente autorização, observe por meio da funcionalidade **Schema** se as informações adicionais nativas do campo de usuário foram devidamente carregadas.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SC5 – Pedidos de Venda.
Funções Envolvidas	FISA022 – NFS-e.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®.