

# Mensagem para utilização na Integração com a NF

Produto	:	Microsiga Protheus® - Veículos - Versão 11			
Chamado	:	TSRQKI	Data da publicação	:	27/07/15
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

#### Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDVEIFP**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria no módulo Veículos (SIGAVEI) com a criação dos campos Mens.p/ Nota (VV0\_MENNOT) e Mens. Padrao (VV0\_MENPAD) na rotina Atendimento de Veiculos Modelo 2 (VEIXA018). Estes campos são utilizados na Integração com a NF e seu conteúdo é gravado respectivamente nos campos C5\_MENNOTA (com o conteúdo informado no campo VV0\_MENNOT) e C5\_MENPAD (com o conteúdo informado no campo VV0\_MENPAD).

### Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

#### Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDVEIFP é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**PROTHEUS11\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada\*.

#### Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.

1



# A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
- ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. <u>Se</u> há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, <u>ou</u>;
- iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens "iii" ou "iv", E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

#### Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

- 1. Em ByYou Smart Client, digite U\_UPDVEIFP no campo Programa Inicial.
- 2. Clique em **OK** para continuar.
- 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
- 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo** exclusivo.
- 5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
- Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- 7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
- 8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.

ര

### **Boletim Técnico**



### Atualizações do compatibilizador

- 1. Criação de Campos no arquivo SX3 Campos:
  - Tabela VV0 Saídas de Veículos:

Campo	VV0_MENNOT	VV0_MENPAD
Тіро	Caracter	Caracter
Tamanho	60	3
Decimal	0	0
Formato	@S45	@!
Contexto	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar
Título	Mens.p/ Nota	Mens. Padrão
Descrição	Mensagem para Nota Fiscal	Mensagem Padrão 1
Help	Informe a Mensagem da NF.	Informe a Mensagem Padrão.
Nível	1	1
Consulta Padrão		SM4
Val. Sistema		Vazio().Or.ExistCpo("SM4")
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Não	Não
Módulos	Todos	Todos

- 2. Alteração de Campos no arquivo SX3 Campos:
  - Tabela VV0 Saídas de Veículos:

Сатро	VV0_OBSMNF	VV0_OBSENF
Тіро	Caracter	Memo
Tamanho	6	70
Decimal	0	0
Formato		@!
Contexto	Real	Virtual
Propriedade	Alterar	Alterar

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Título	MEMO Obs.Com	Obs.Compl.NF
Descrição	MEMO Obs.Complementar	Obs.Complementar NF
Help	Informe a Observação Complementar da NF.	Informe a Observação Complementar da NF.
Relação		IF(!INCLUI,E_MSMM(VV0- >VV0_OBSMNF,70),"")
Nível	1	1
Obrigatório	Não	Não
Usado	Não	Não
Browse	Não	Não
Módulos		

#### Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

### Procedimento para Utilização

- 1. No Veículos (SIGAVEI), acesse: Atualizações / Mov. Atendimento / Atendimento Modelo 2 (VEIXA018).
- 2. Clique em Incluir.
- 3. Selecione um Veículo.
- 4. Informe as condições de pagamento e clique em Ações Relacionadas / F10 Opções.
- 5. Clique na opção Observação na impressão da NF.
- 6. Preencha a Observação complementar da NF, a mensagem da NF e a mensagem padrão e clique em Ok.
- 7. Confirme o faturamento.
- 8. Gere a Nota Fiscal.

Caso de sucesso: Na geração do Pedido/NF são gravados os campos:

- C5\_MENNOTA com VV0\_MENNOT
- C5\_MENPAD com VV0\_MENPAD

## **Boletim Técnico**



## Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	VV0 - Saídas de Veículos.
Rotinas Envolvidas	Atendimento de Veículos Modelo 2 (VEIXA018).
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®.