

Tamanhos de Filiais

| Produto | : | Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5 | Chamado | : | TEYSHG |
|-----------------|---|---|-------------------|---|------------|
| Data da criação | : | 27/06/2012 | Data da revisão | : | 31/08/2012 |
| País(es) | : | Todos | Banco(s) de Dados | : | Todos |

Importante

Foi adicionado grupo de campos, do tamanho da filial do sistema, para os dos perguntes do SIGAGFE, para que se adaptem dependendo do tamanho da filial utilizada.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador U GFE11542 é imprescindível:

- a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório "\PROTHEUS11_DATA\DATA") e dos dicionários de dados "SXs" (diretório "\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM").
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.





O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

<u>A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no</u> banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.

ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. <u>Se</u> há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, <u>ou</u>;

iv. <u>Se</u> há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens "iii" ou "iv", E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido** desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite U_GFE11542 no campo Programa Inicial.

Importante

vi.

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 27/06/2012.

2. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programaU_GFE11542().

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo

exclusivo.



5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.

8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

- Alterado perguntas no dicionário SX1 :

| - GFEA040 | |
|-----------------|---------------|
| Grupo de Campos | 033 (filiais) |
| - GFEA055 | |
| Grupo de Campos | 033 (filiais) |
| - GFEA056 | |
| Grupo de Campos | 033 (filiais) |
| - GFEA057 | |
| Grupo de Campos | 033 (filiais) |
| - GFEA067 | |
| Grupo de Campos | 033 (filiais) |
| - GFEA070 | |
| Grupo de Campos | 033 (filiais) |
| - GFEA094 | |
| Grupo de Campos | 033 (filiais) |
| - GFEA096 | |
| Grupo de Campos | 033 (filiais) |
| - GFEA097 | |
| Grupo de Campos | 033 (filiais) |
| - GFEA098 | |
| Grupo de Campos | 033 (filiais) |
| - GFEA110 | |
| Grupo de Campos | 033 (filiais) |
| - GFEA111 | |
| Grupo de Campos | 033 (filiais) |
| - GFEA116 | |
| Grupo de Campos | 033 (filiais) |
| - GFEA117 | |
| Grupo de Campos | 033 (filiais) |
| - GFEC050 | |

Boletim Técnico

| and the second s | |
|--|--------|
| | TOTVE |
| | 101 13 |
| | |

| Grupo de Campos | 033 (filiais) |
|-----------------|---------------|
| | |
| - GFEC055 | |
| Grupo de Campos | 033 (filiais) |
| - GFER040 | |
| Grupo de Campos | 033 (filiais) |
| - GFER050 | |
| Grupo de Campos | 033 (filiais) |
| - GFER055 | |
| Grupo de Campos | 033 (filiais) |
| - GFER070 | |
| Grupo de Campos | 033 (filiais) |
| - GFER090 | |
| Grupo de Campos | 033 (filiais) |
| - GFER091 | |
| Grupo de Campos | 033 (filiais) |
| - GFER092 | |
| Grupo de Campos | 033 (filiais) |
| - GFER093 | |
| Grupo de Campos | 033 (filiais) |

Procedimento para Utilização

1 – Abra o SIGAGFE, vá até o Menu Movimentação > Pré-faturas > Geração Pré-Faturas > Cique no botão Gerar > Clique no botão OK > Abrirá a Tela de Parâmetros para visualizar os campos das filiais.

2 - Analise o tamanho dos campos de filiais. Para efetuar a troca do tamanho, abra o SIGACFG > Menu Dicionário > Base de dados > na 'árvore de menu' da nova tela, selecione o nome da empresa > Dicionário de dados > Grupo de campos. Procure no grid a descrição "Tamanho da Filial", e clique em Editar. Altere o valor do campo para 5 posições por exemplo. Lembrando que vai de 2 até 12 posições.

Agora, abra novamente o SIGAGFE, Menu Movimentação > Pré-faturas > Geração Pré-Faturas > Cique no botão Gerar > Cique no botão OK > Tela de Parâmetros, e verifique que o campo de filiais está aceitando 5 posições, como foi cadastrado.

Boletim Técnico



Informações Técnicas

| GFEA040 GFEA055 GFEA056 GFEA057 GFEA067 GFEA094 GFEA095 GFEA094 GFEA096 GFEA097 GFEA098 GFEA110 GFEA111 GFEA116 GFEA117 | Tabelas Utilizadas | SX1 |
|---|-----------------------|---|
| GFEC050 GFEC055 GFER040 GFER050 GFER055 GFER070 GFER090 GFER091 GFER092 GFER093 | Rotinas Envolvidas | GFEA040 GFEA055 GFEA056 GFEA057 GFEA067 GFEA070 GFEA094 GFEA096 GFEA097 GFEA098 GFEA110 GFEA111 GFEA116 GFEC050 GFER040 GFER055 GFER050 GFER050 GFER051 GFER052 GFER090 GFER091 GFER092 GFER093 |
| Sistemas Operacionais Windows/Linux | Sistemas Operacionais | Windows/Linux |
| Número do Plano 00000012041/2012 | Número do Plano | 00000012041/2012 |