

## MV\_ACDTRLT - Requisição para Ordens de Produção

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Automação e Coleta de Dados – Versão 11		
<b>Chamado</b>	: TQZIMT	<b>Data da publicação</b>	: 09/02/15
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

Realizada melhoria na rotina **Requisição para Ordens de Produção (ACDV040)** com a criação do parâmetro **MV\_ACDQTD** para que o foco do coletor de dados seja direcionado para o campo **Quantidade** no momento da coleta do produto a ser requisitado. Desta forma, ao ativá-lo, o valor padrão de inicialização da variável de quantidade será zero e o foco ocorre primeiramente no campo **Quantidade** ao invés do campo **Produto**.

### Importante

Aplicável apenas em ambientes que não possuem controle interno de etiquetas (tabela CB0).

## Procedimento para Implementação

1. Aplique o *patch* do chamado e execute uma vez a rotina **Requisição para OP (ACDV040)**.
2. No módulo **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambiente / Cadastros / Parâmetros (CFGX017)** e verifique que o parâmetro **MV\_ACDQTD** é criado conforme especificações abaixo:

<b>Nome da Variável</b>	MV_ACDQTD
<b>Tipo</b>	Lógico
<b>Descrição</b>	Força o foco do coletor no campo <b>Quantidade</b> na rotina <b>Requisição para OP (ACDV040)</b> ?
<b>Valor Padrão</b>	.F.

## Procedimento para Utilização

1. No módulo **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambiente / Cadastros / Parâmetros (CFGX017)** e ative o parâmetro **MV\_ACDQTD** com conteúdo igual a .T.
2. No módulo **Automação e Coleta de Dados (SIGAACD)**, via coletor de dados, acesse a rotina **Requisição para OP (ACDV040)** e informe uma ordem de produção ou um centro de custos.
3. Digite o código do armazém.

4. Após confirmar, o foco será dado ao campo **Quantidade** ao invés do campo **Produto**.

### Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SD3 – Movimentos internos.
Rotinas Envolvidas	Requisição para OP (ACDV040). Movimentos internos (MATA240).
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®.