


Integração Linha RM x Protheus SigmaMNT

Produto	:	Integração Linha RM x Protheus SigmaMNT
Processo	:	Configuração
Subprocesso	:	Configurar e ativar Integração
Data da publicação	:	10/12/2012

Este documento tem o objetivo de orientar a ativação da integração entre a Linha RM , através do configurador inserido no módulo de integração do sistema RM. Após a ativação da integração também é feita a configuração do endereço do Webservice , que será responsável por receber as mensagens únicas do Linha RM e direcioná-las ao Protheus SigmaMNT.

DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO

Passo 1 – Acessar : RM / Integração / Ferramentas / Configurar.



Passo 2 – Clique em avançar.

Passo 3 – Informar o Usuário , Senha e clicar em Testar a Conexão para liberar o botão Avançar.

1 Assistente de Configuração

Configuração do banco de dados

Informe aqui os dados necessários para conectar-se ao banco de dados

Banco de Dados RM

Nome (Alias):
Oracle 11g 1151.15


Tipo (Driver):
Oracle

Nome do servidor:
BHD000000279/ORA118115NGI

Nome do banco:

Usuário:
m


Senha:
••

 Testar Conexão

Opções < Voltar Avançar > Cancelar


Passo 4 – Clique em Avançar.

Passo 5 – Selecionar a integração TOTVS Manutenção de Ativos x Linha RM e clicar em avançar.



Passo 5 – Clique em Executar ,e após a conclusão do processo, clique em fechar.


Passo 6 - Acessar : Integração / Mensagem Única / Integrações.



Passo 7 – Selecionar a integração Manutenção de Ativos x Linha RM e Editar.

Passo 8 – Informar os campos do Webservice e salvar:

- URL Webservice
- Usuário Autenticação
- Senha Autenticação



Observação: Verificar se o checkBox Ativo? Está selecionado.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

1. Para que os cadastros feitos no Linha RM ou processos gerados no Protheus SigmaMNT sejam enviados ao Protheus SigmaMNT, é necessária a importação das fórmulas visuais, responsáveis por disparar os gatilhos quando ocorre algum evento de inclusão, alteração ou exclusão de um registro ou processo.
2. Foi constatado que se for utilizada uma base de teste, sem o ajuste do endereço (URL) do webservice apontando para suas corretas integrações, podem ser mantidos dados que não são ou não serão utilizados pelo sistema, podendo causar inconsistências ou até perda de performance devido ao volume de dados.